

Sedací polštáře

ze strany 105

Velikost: asi 70 x 70 cm
a 50 x 50 cm

Materiál: na větší polštář: asi 2000 g mykaného nebarveného rouna (Wolland); kruhová jehlice č. 20 dlouhá 80 cm; háček č. 15; pevný polštář 72 x 72 cm (Ikea); na menší polštář: 900 g přírodní vlněné příze „Nordcap“ (Wolland); jehlice č. 15; vyšívací jehla se zaoblenou špičkou; pevný molitanový díl, asi 50 x 50 cm, výška 15 cm

Pracovní postup:

Větší polštář: Povlak pleteme v řadách dokola (ŘD). Mykané rouno rozdělíme na čtyři stejně silné prameny, z nichž postupně pleteme. Na jehlici nahodíme 52 ok, spojíme je do kruhu a pleteme takto: 12 ok hladce, 14 ok obrace, 12 ok hladce a 14 ok obrace. Po upletení 20 ŘD upleteme 2 ŘD hladce. Ve 23. ŘD upleteme 13 ok obrace, 12 ok hladce, 14 ok obrace, 12 ok hladce a 1 oko obrace. V tomto rozvržení upleteme dalších 20 ŘD. Nakonec upleteme ještě 1 ŘD hladce a oka uzavřeme. Upletený povlak vypereme v pračce s pracím prostředkem na jemné prádlo při teplotě 30° C a odstředíme při 900 otáčkách/min., aby zplstnatěl. Díl necháme uschnout a potom sháčkujeme jeden šev tak, že pramen rouna protahujeme háčkem střídavě oky přední



a zadní strany povlaku. Do povlaku vsuneme polštář a sháčkujeme druhý šev stejně jako první.

Menší polštář: Pleteme vcelku trojvláknovou přízí. Začínáme na 30 ok a nejprve upleteme jednu boční stěnu povlaku (výška polštáře) = 10 řad lícovým žerzejem (lícová řada hladce, rubová řada obrace). Dále pleteme vrchní stranu povlaku a současně na bočních okrajích na konci dvou následujících řad přidáme vždy 8 ok pro další dvě boční stěny. Vzor vrchní strany povlaku plete-

me takto: * 1.–6. řada: V lícových řadách pleteme střídavě 6 ok hladce a 6 ok obrace, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 8 ok, které jsme přidali pro boční stěny povlaku, pleteme v lícové řadě obrace a v rubové řadě hladce. V 7. + 8. řadě pleteme všechna oka lícovým žerzejem. V 9.–14. řadě pleteme vzor vrchní strany povlaku přesazeně, přitom 8 ok bočních stěn povlaku pleteme v lícové řadě obrace a v rubové řadě hladce. V 15. + 16. řadě pleteme opět všechna oka lícovým žerzejem. Na výšku

upleteme 3x 1.–16. řadu, potom upleteme ještě 1x 1.–6. řadu. Pak upleteme ještě 10 řad lícovým žerzejem pro poslední boční stěnu, přitom na začátku prvních dvou řad uzavřeme vždy 8 ok. Nyní pleteme spodní stranu povlaku, přitom opakujeme vzor od *, avšak bez přidávání ok po stranách. Nakonec všechna oka uzavřeme a povlak zplstnatíme stejně jako větší povlak. Svislé švy bočních stěn povlaku sešijeme matracovým stehem. Do povlaku vsuneme molitanový díl a sešijeme i zbývající švy.